

外字を作成しましょう！



**保育園・幼稚園の先生を
応援します！**

はじめに

本書は、パソコンから「外字」を作成する場合の説明書です。

— 目 次 —

「外字を作成しましょう！」

1. 「外字エディタ」を起動しましょう	1
2. 類似から外字を作成する場合	3
3. 登録の確認を試みましょう	5
4. 作成した漢字を単語登録しましょう	6
5. 外字を削除したい場合は？	7

「外字」とは？

パソコンに予め用意されていない文字の事です。
パソコンには一般的に利用される文字が予め用意されていますが、特別な文字やあまり使用されない難しい漢字などは用意されていないことがあります。
このような文字を「外字」と言います。
「外字」をパソコンで利用したい場合は、新たに「外字」のデータをパソコンに登録する必要があります。
ここでは、パソコンに「外字」を登録する方法をご説明します。





外字を作成する方法




1

「外字エディタ」を起動しましょう！


「外字エディタ」を使用して、文字を作成しましょう！

～Windows XP の場合～

- ① 「スタート」 → 「すべてのプログラム」 → 「アクセサリ」 → 「外字エディタ」をクリックします。



～Windows Vista の場合～



- ① 「スタート」 → 「検索の開始」で「eudcedit」と入力し検索します。

- ② 検索結果が表示されます。「eudcedit.exe」を右クリックします。


- ③ ショートカットが表示されたら、「送る」 → 「デスクトップ (ショートカットを作成)」をクリックします。デスクトップ上に「eudcedit.exe」のショートカットアイコンが作成されます。



外字を作成する時は、
このアイコンをクリック！

- ④「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、「続行」ボタンをクリックします。（表示されない場合もあります。）


④



～外字エディタが起動したら～

- ①外字エディタが起動し、「コードの選択」が表示されます。登録したいコードをクリックし、「OK」ボタンをクリックします。（好きなコードに登録することができます。）

①




Windows XPとWindows VISTAでは、外字エディタの起動方法が違うから気をつけないといけないよ！



2 類似から外字を作成する場合

似た字がある場合は、コピーして編集するのが便利です！

- ①メニューバーの「編集」→「文字のコピー」をクリックします。




- ②「文字のコピー」が表示されます。

今回は「吉」を元に文字を編集していきます。


「形」の所に、「よし」と入力し、変換で「吉」を表示させます。

「OK」ボタンをクリックします。




- ③右のように「吉」の文字が表示されます。この「吉」を元に編集していきます。


ツールバーの「鉛筆」と「消しゴム」を使って「吉」の字に修正します。



④ 「吉」の字を元にして、修正した「吉」が下図になります。



⑤ メニューバーの「編集」→「同じコードで保存」をクリックします。
これで「吉」の外字登録完了です。



これで外字が自由に作成できるのね！
文字以外にも、自作の絵も登録できるみたいよ！




3 登録の確認をしてみましょう！

作成した文字が登録されているか確認しましょう！

①


- ① Word を起動させ、「がいじ」と入力し、「Enter」で確定をする前に、キーボードの「F5」を押します。

確定する前に
「F5」を押す！



- ② IMEパッドの文字一覧が表示されます。

先ほど作成しました「吉」が登録されています。「吉」をクリックすると、Wordの「がいじ」と入力した場所に入力されます。



◆注意◆

作成した外字は、作成したパソコンでしか利用できません。



外字がちゃんと表示されるか確認してね！
登録したパソコンだけしか外字が表示しないから注意！

4 作成した外字を単語登録しましょう！

作成した外字を単語登録してみましょう！



①作成した外字を単語登録する場合、「編集」→「日本語入力辞書への単語登録」をクリックすると、「単語/用例の登録」画面が表示されます。

(※単語登録は、「IME ツールバー」→「辞書ツール」→「編集」→「新規登録」からでも登録できます。)

読みを「よし」、語句を「吉」と入力し、「登録」ボタンをクリックします。



②変換候補に表示されるか確認してみましょう！




外字を作成したらやっぱり単語登録しましょう！
登録しておくと、変換候補に表示されるから便利です！



5 外字を削除したい場合は？

作成した外字を削除したい！

①メニューバーの「編集」→「コードの選択」をクリックします。




②「コードの選択」が表示されますので、削除した文字をクリックして「OK」ボタンをクリックします。




③右に削除したい文字が表示されます。


ツールバーの「四角形選択」をクリックし「吉」の文字を囲みます。



- ④メニューバーの「編集」→「削除」をクリックします。
(キーボードの「Delete」キーでもOK)



- ⑤メニューバーの「編集」→「同じコードで保存」をクリックします。
これで「吉」の外字の削除が完了しました。



作成した外字を削除したいときに使用してね！
使用する外字を間違えて消さないように！

